



¡Gracias por su compra!

||||| Instrucciones para instalar Windows 10 |||||

Siga estos pasos para crear un medio de instalación (unidad flash USB o DVD) que puede usar para realizar una instalación limpia de Windows 10.

Antes de descargar la herramienta, asegúrese de tener:


- Una conexión a Internet (se pueden aplicar tarifas de proveedor de servicios de Internet).
- Suficiente espacio de almacenamiento disponible en su computadora, USB o unidad externa para la descarga.
- Una unidad flash USB **vacía** con al menos 8GB de espacio o un DVD en blanco (y grabadora de DVD) para crear el medio. Recomendamos el uso de un USB vacío o DVD en blanco, ya que cualquier contenido que contenga se eliminará durante el proceso.
- Si recibe un mensaje de que el archivo de imagen del disco es demasiado grande al grabar un DVD desde un archivo ISO, necesitará usar un DVD de doble capa (DL).

Verifique lo siguiente en el PC en el desea instalar Windows 10:


- **Procesador de 64 bits o 32 bits.** ¿Crearé una versión de Windows 10 de 64 o 32 bits? Para saber qué versión es la adecuada, acceda al Panel de control > Sistema, y busque el tipo de Sistema. O bien, visite el sitio web del fabricante de su PC.
- **Requisitos del sistema.** Asegúrese de que el PC cumpla con los requisitos mínimos para Windows 10. También recomendamos visitar el sitio web del fabricante de la PC para obtener información adicional sobre controladores actualizados y compatibilidad de hardware.

Cómo usar la herramienta *Media Creation Tool* de Microsoft:

1. Haga clic en el enlace proporcionado en nuestro correo electrónico. Seleccione **Descargar ahora la herramienta**. Ejecute la herramienta en su ordenador. Debe ser un administrador para ejecutar esta herramienta.



2. Si acepta los términos de la licencia, seleccione **Aceptar**.
3. En la página **¿Qué desea hacer?**, seleccione **Crear medios de instalación para otro PC**, y a continuación seleccione **Siguiente**.



4. Seleccione el idioma, edición y arquitectura (64-bit or 32-bit) para Windows 10.



5. Seleccione el medio que desea usar:




- **Unidad flash USB.** Conecte una unidad flash USB en blanco con al menos 8GB de espacio. Cualquier contenido en la unidad flash se eliminará.
- **Archivo ISO.** Guarde un archivo ISO en su PC que puede usar para crear un DVD. Después de descargar el archivo, puede ir a la ubicación donde haya guardado el archivo, o seleccionar Abrir grabadora de DVD, y seguir las instrucciones para grabar el archivo en un DVD.

Instalando el sistema desde el medio que ha creado:

1. Después de crear el medio de instalación, siga los pasos siguientes para usarlo.

1.1. Conecte la unidad flash USB o inserte el DVD en el PC en el que desea instalar Windows 10.

1.2. Reinicie su PC, y luego presione cualquier tecla para iniciar desde la unidad flash USB o el DVD.




```
Press any key to boot from CD or DVD...._
```

**Si reinicia su PC y se inicia su versión actual de Windows, es posible que tenga que cambiar el orden de arranque en la configuración BIOS o UEFI de su PC para que su PC arranque desde el medio deseado. Para cambiar el orden de inicio, normalmente deberá presionar una combinación de teclas (como F2, F12, Eliminar o Esc) inmediatamente después de encender su PC. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el orden de inicio de su PC, consulte la documentación que proporcionada con su PC o visite el sitio web del fabricante.*

2. En la página **Windows Setup**, seleccione su idioma, zona horaria y preferencias de teclado, y luego seleccione **Siguiente**.



3. Haga clic en '**Instalar ahora**'




4. Cuando se muestre la pantalla de Activar Windows, deberá introducir la clave de producto u omitir este paso. Es posible que no vea esta pantalla si Windows 10 detecta automáticamente una clave asociada con el hardware de su PC.



Si nunca antes ha instalado y activado Windows 10 en este ordenador, introduzca su clave de producto de Windows 10 aquí.

Si aprovechó la actualización gratuita a Windows 10 en este PC, haga clic en **No tengo una clave de producto**. Windows se activará automáticamente con una "licencia digital" asociada al hardware de su ordenador en los servidores de Microsoft.


5. Cuando llegue a la pantalla **¿Qué tipo de instalación desea?**, Haga clic en **Personalizada** para realizar una instalación limpia. Recuerde que esta opción elimina todos los datos de su PC.




6. En la pantalla siguiente, seleccione el disco duro en el que desea instalar Windows y bórrelo. Si tiene varias particiones en esa unidad, puede borrarlas también.

Advertencia: cuando elimina una partición, también está eliminando todos los archivos de esa partición. ¡Asegúrese de tener copias de seguridad de cualquier archivo importante antes de hacer esto!

Cuando haya terminado de borrar las particiones, debería tener un bloque grande de "Espacio no asignado". Selecciónelo, haga clic en **Nuevo**, y una vez que haya finalizado de formatear su unidad, haga clic en **Siguiente**.



7. Windows 10 se instalará automáticamente y reiniciará varias veces su ordenador durante este proceso. Cuando termine, verá la interfaz de configuración habitual de Windows 10 de cualquier PC nuevo, en el que puede agregar cuentas de usuario y ajustar varias configuraciones.



8. Recuerde instalar los todos controladores actualizados para su ordenador. Visite la página web del fabricante para obtenerlos.

Si necesita ayuda adicional, ¡no dude en contactarnos!

Turnkey Point